


Accesarea stației DP00 prin RD (Remote Desktop Connection)



Mai jos este documentată procedura care trebuie urmată pentru accesarea și utilizarea stației de lucru DA00, stație dedicată lucrului în cadrul departamentului pentru procesarea de date.

În document sunt prezentate următoarele aspecte:

1. Reguli de utilizarea a stației de lucru DA00
2. Accesarea stației de lucru DA00 folosind aplicația Remote Desktop Connection
3. Deconectarea
4. Stabilirea orarului de lucru


1. Reguli de utilizarea a stației de lucru DA00

- Stația de lucru Da00 nu poate fi utilizată simultan de către mai mulți utilizatori;
- Se va verifica disponibilitatea stației DA00 în cadrul departamentului (detalii la punctul 3);
- Conectarea la stația DA00 se va face doar de către persoanele avizate folosind contul de utilizator "**onlines**";
- Pentru a avea un randament mai bun, prelucrarea datelor (fișierelor) se va face local pe stația DA00. Astfel, datele (fișierele) care urmează să fie procesate/prelucrate trebuie copiate de pe server pe stația DA00 în partiția "**D:_office**";
- La final, rezultatul procesării/prelucrării se va copia pe server în folderul de proiect, iar datele (fișierele) de pe stația de lucru DA00 (de pe partiția "**D:_office**") care au fost folosite pentru prelucrare trebuie șterse;
- La final, trebuie oprite toate aplicațiile care au fost utilizate pentru procesare/prelucrare;
- După utilizare, stația de lucru **NU se va opri** (Power off/Shut Down). Stația trebuie să rămână pornită tot timpul pentru ca alți utilizatorii să o poată accesa la nevoie.
- Oprirea sesiunii de lucru se va face conform instrucțiunilor de la punctul **2**.

2. Accesarea stației de lucru DA00 prin Remote Desktop Connection


Accesul la stația de lucru "DA00" se face de la distanță (remote), folosind aplicația nativă din Windows "**Remote Desktop Connection**".

Pentru accesarea aplicației, folosește meniul de căutare din Windows și caută după termenul "**Remote Desktop Connection**".




După accesarea aplicației "**Remote Desktop Connection**", se va deschide o fereastră unde trebuie introduse datele de acces pentru stabilirea conexiunii.

La "**Computer**" se adaugă numele stației: "**DA00**" sau "**DA00.int.ro**" (din VPN). Înainte de a selecta butonul "**Connect**", trebuie adăugați anumiți parametri suplimentari. Pentru acest lucru trebuie selectată zona "**Show Options**".




Principalii parametri suplimentari care trebuie adăugați/selecțați sunt:


- > La "**General**" adaugi numele de utilizator ("**merc\onlines**") și selectezi bifa pentru salvarea datelor de autentificare. Salvarea conexiunii se va efectua după stabilirea tuturor parametrilor.



- > la "**Display**" se poate selecta dimensiunea ferestrei, conectarea tuturor monitoarelor disponibile și calitatea imaginii.




După selectarea butonului "**Connect**" introdu parola (parola de rețea a contului "**onlines**") și selectează butonul "**OK**". Se poate alege și posibilitatea ca parola să fie ținută minte.



3. Deconectare

- Este obligatoriu ca pentru deconectare să se folosească "**log off**" sau "**sign out**".



- Nu închideți fereastra "**Remote Desktop Connection**" din X-ul din colțul de sus dreapta al ecranului pentru că sesiunea va rămâne activă.

4. Stabilirea orarului de lucru

Este necesar ca programul de utilizare al stației de lucru DA00 să fie administrat cu ajutorul unui orar folosind calendarul partajat:

- pentru ca stația de lucru Da00 nu poate fi utilizată simultan de către mai mulți utilizatori
- pentru a evita situațiile în care utilizatorii pot opri accidental un proces în lucru a unui alt utilizator

Asigură-te ca nu folosește altcineva calculatorul, verificând cu toți colegii înainte.