

Cum oprim funcția AUTOPLAY din Windows.

Autoplay-ul este o opțiune autoexecutabilă care citește conținutul device-ului respectiv deschizând apoi programul necesar vizualizării conținutului.

(exemplu: pentru filme - windows media player). Dacă sunt mai multe tipuri de fișiere se deschide o fereastră și te lasă pe tine să alegi ce program să folosești. Dacă printre fișiere se afla și un virus, prin citirea lui, autoplay-ul duce la executare lui - adică infectarea calculatorului.



Pentru a preveni astfel de cazuri trebuie să dezactivăm funcția de Autoplay a Windows-ului.

Pentru a verifica tipul sistemului de operare:

- click dreapta pe iconita My Computer și selectăm "Properties"




- în tab-ul "General" la secțiunea "System:" se regăsește sistemul de Operare.



sau

- click pe **START** și apoi click pe **RUN**
- la "OPEN:" scrieți **winver.exe** și apăsați tasta **OK**.



Windows 2000




Windows XP Professional



Windows XP Home Edition



Windows Vista Home Premium




Pentru Windows Xp Professional, Windows 2000 Professional si Windows Vista:

- click pe **START** si apoi click pe **RUN**




- la "OPEN:" scrieți **gpedit.msc** si apăsați tasta **OK**.




- se va deschide **Group Policy** (vedeți imaginile de mai jos).
- din coloana din stânga la "**Computer Configuration**" deschideți "**Administrative Templates**" (**săgeata 1**)
- apoi "**System**" (**săgeata 2 - 2000 si XP**) si "**Windows Components**" (**săgeata 2 - Vista**)
- pentru Windows Vista apare un pas in plus selectind "**Autoplay Policies**" (**săgeata 3 - Vista**)
- in lista din dreapta dați dublu click pe "**Turn off Autoplay**" (**săgeata 3 - 2000 si XP**) sau (**săgeata 4 - Vista**).
- se va deschide fereastra **Turn off Autoplay Properties**

- in tabul "Settings" click pe "Enabled" (**săgeata 4 - 2000 si XP**) sau (**săgeata 5 -Vista**), iar din lista de la "Turn off Autoplay on:" selectați "All drives" (**săgeata 5-2000 si XP**) sau (**săgeata 5 -Vista**).
- click pe **Apply** si **OK** (**săgeata 6**) si închideți fereastra **Group Policy**.
- pentru a fi siguri ca setarea este activa restartați PC-ul

img - Windows XP, 2000:



img - Windows Vista:



Pentru Windows Xp Home Edition

Atenție! Pentru cei care au **Windows Home Edition** sunt alți pași de parcurs.

- salvați fișierul atașat "**autoplayOFF.reg**" in **C:**
- executați fișierul "autoplayOFF.reg" (2click)

- vor apărea 2 mesaje de confirmare (click **Yes** si **Ok**)
- acest lucru este suficient
- pentru a fi siguri ca setarea este activa restartați PC-ul

!!!ATENȚIE!!!

Aceasta metoda doar împiedică executarea virușilor de pe mediile de stocare nu si devirusarea acestora!

Pentru mai multe info
103 sau 106